


# 邮件系统手机客户端配置手册

## 1、安卓手机客户端配置

安卓手机客户端配置如下图（以下示例环境为：小米 MIX3 OS 版本：MIUI10.9.6.27）：



第一步：打开手机“电子邮件”APP（此步骤根据手机的品牌、型号不同可能与图片不同）。

第二步：点击“其它邮箱”配置企业邮箱。

第三步：输入您的“邮箱账户”、“邮箱密码”，选择“POP3 或 IMAP” 建议选择 POP3，点击“添加”按钮即可完成邮箱客户端配置。

第四步：如果第三步提示“无法完成”，可点击“手动设置”按钮。

第五步：服务器设置

1. “账户管理”部分根据您的邮件账户配置“邮件地址”、“用户名”、“密码”。

2. “POP3 服务器”如果您在第三步选择了 IMAP，这里就会是“IMAP 服务器”，参数设置如下：

服务器：[mail.eppei.com](mailto:mail.eppei.com)

端口：[110](#)

3. “发件服务器”参数设置如下：

SMTP 服务器：[mail.eppei.com](mailto:mail.eppei.com)

端口：[25](#)

4. “SMTP 登录验证”设置您的邮箱用户名和密码，最后点击右上角的确认按钮“✓”完成邮箱客户端手动配置。

## 2、苹果手机客户端配置

苹果手机客户端配置如下图（以下示例环境为：IPHONE X，OS 版本：13）：



第一步：打开手机“设置”→“密码与账户”→“添加账户”→“其它”→“添加邮件账户”

第二步：输入您的“全名”、“电子邮件”、“密码”。

第三步：选择收件协议“POP3 或 IMAP”苹果手机默认选择 IMAP。

#### 第四步：设置邮件服务器信息

1. 根据您的信息输入“全名”、“电子邮件”（您的邮件地址）。

2. “收件服务器”参数设置如下：

服务器：mail.eppei.com

用户名：您的电子邮件用户名

密码：您的电子邮件密码

3. “发件服务器”参数设置如下：

服务器：mail.eppei.com

用户名：您的电子邮件用户名

密码：您的电子邮件密码

第五步：弹出“无法使用 SSL 连接”，点击“是”继续。

第六步：点击保存完成邮箱客户端配置。

### 3、注意事项

由于移动终端软件种类与版本众多，如您的邮件客户端配置界面与上述不同。可根据下面邮件服务器信息进行设置：

#### 1、IMAP 收件服务器信息：

主机名：[mail.eppei.com](mailto:mail.eppei.com)

是否 SSL 加密：[否（关闭加密）](#)

端口号：[143](#)

用户名：[您的邮箱用户名](#)

密码：[您的邮箱密码（注意这里的密码是邮件系统密码和内网密码不同）](#)

#### 2、POP3 收件服务器信息：

主机名：[mail.eppei.com](mailto:mail.eppei.com)

是否 SSL 加密：[否（关闭加密）](#)

端口号：[110](#)

用户名：[您的邮箱用户名](#)

密码：[您的邮箱密码（注意这里的密码是邮件系统密码和内网密码不同）](#)

#### 3、发件服务器信息：

主机名: mail.eppei.com

是否 SSL 加密: 否 (关闭加密)

端口号: 25

用户名: 您的邮箱用户名

密码: 的邮箱密码 (注意这里的密码是邮件系统密码和内网密码不同)